

# DriveReport

アルコールチェック対応

# <アルコールチェック記録> 項目紹介

## アルコールチェックに関する項目一覧

アルコールチェックの運用方法に合わせて項目の表示・非表示、また必須化など選択可能です。

| 項目         | 内容                            | オプション設定                  |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| アルコールチェック  | 酒気帯び確認を行いチェック                 | 表示/非表示の切り替え可能 表示の場合は必須項目 |
| 確認方法       | 「対面/その他」を選択                   | —                        |
| 確認者・指示事項など | 必要内容を入力                       | 表示/非表示、必須/任意の切り替え可能      |
| 検知器数値      | 検知器の数値を入力                     | 表示/非表示、必須/任意の切り替え可能      |
| 検知器写真撮影    | 検知器の写真を撮影                     | 表示/非表示、必須/任意の切り替え可能      |
| 顔写真撮影      | ご自身の顔写真を撮影                    | 表示/非表示、必須/任意の切り替え可能      |
| 検知器自動連携    | Bluetoothを利用し<br>検知器から数値を自動取得 | 表示/非表示の切り替え可能 表示の場合は必須項目 |

The screenshot shows a user interface for alcohol checking. At the top, there is a toggle switch for 'アルコールチェック\*' (Alcohol Check) which is turned on, and a radio button for '確認方法' (Confirmation Method) set to '対面' (Face-to-face). Below this is a text input field for '確認者名・指示事項など' (Confirmation name, instructions, etc.). There is another text input field for '検知器数値' (Detector value) with 'mg/L' as a unit. Below that is a label '顔写真\* / 検知器画像\*' (Face photo\* / Detector image\*) and two blue buttons: '顔写真撮影' (Face photo) and '検知器撮影' (Detector photo). At the bottom, there are two black boxes, each containing the text 'No Image'.

※【アルコールチェック】を非表示にするとその他全ての内容が非表示となります。

※上記項目の変更は全て無料となっております。

# <アルコールチェック記録> 検知器との自動連携

## 検知器とアプリをBluetoothで連携し、値を自動取得する機能

アルコールチェック\* 確認方法  対面

確認者名・指示事項など

検知器数値

mg/L **連携撮影**

顔写真 / 検知器画像

**顔写真撮影** **検知器撮影**

**No Image** **No Image**

【連携撮影】をクリックし  
デバイスを選択

デバイス一覧

NEO BLUE

NEO BLUE



アルコールチェック\* 確認方法  対面

確認者名・指示事項など

検知器数値

mg/L **顔写真削除**

顔写真 / 検知器画像

**顔写真撮影** **検知器撮影**



息を吹きかけると  
数値の自動取得と合わせて  
顔写真が撮影される

### ●対応機種

NEO Blue (中央自動車工業株式会社) 製品HP: <https://www.sociac.jp/spec/neoblue/>

SOCIAC NEO (中央自動車工業株式会社) 製品HP: <https://www.sociac.jp/spec/sociacneo/>

AC002 (株式会社グロックス) 製品HP: <https://www.glox.co.jp/products/ac002>

※弊社からの製品販売は行っておりません。  
恐れ入りますが各自でのご用意をお願いいたします。  
また、製品に関するお問合せについても販売元の  
企業様へお願いいたします。

# <アルコールチェック記録> 運用方法 例

例① アルコールチェックと検知器数値入力のみ行いたい

アルコールチェック\* 確認方法  対面

検知器数値

mg/L

例② アルコールチェックと確認者の入力、顔写真・検知器の写真撮影を行いたい

顔写真と検知器を  
別々に撮影する方法

アルコールチェック\* 確認方法  対面

確認者名・指示事項など

顔写真\* / 検知器画像\*

顔写真削除 検知器画像削除

 

顔写真と検知器を  
一緒に撮影する方法

アルコールチェック\* 確認方法  対面

確認者名・指示事項など

顔写真\*

顔写真削除



# <アルコールチェック日次承認>概要

## アルコールチェック日次承認

登録されたアルコールチェックに関する部分について日次承認を行っていただける機能です。

- ・出発・帰着それぞれの記録に対して承認が可能です。
- ・承認日時と承認した利用者の情報も記録します。
- ・承認者の所属組織に関わらず、全利用者に対して承認を実施できます。
- ・承認をしないと出発、もしくは帰着できないといった制限はございません。

### <運用イメージ>



# <アルコールチェック日次承認>画面紹介

管理者 ログアウト

入力者 承認者 管理者

■日次処理  
**アルコールチェック承認**

■月次処理

【利用者一覧】

< 2022年08月分 >

| 選択                       | 利用者名<br>車両表示名 | 承認 |
|--------------------------|---------------|----|
| <input type="checkbox"/> |               | -  |
| <input type="checkbox"/> |               | -  |
| <input type="checkbox"/> |               | -  |
| <input type="checkbox"/> |               | -  |
| <input type="checkbox"/> |               | -  |

【共同利用車一覧】

< 2022年08月分 >

| 選択                       | 共同利用車名 | 承認 |
|--------------------------|--------|----|
| <input type="checkbox"/> |        | ○  |
| <input type="checkbox"/> |        | ○  |
| <input type="checkbox"/> |        | -  |
| <input type="checkbox"/> |        | -  |
| <input type="checkbox"/> |        | -  |

すべて選択 承認

■その他  
パスワード変更

### アルコールチェック承認

■検索条件 ※1週間以内の期間で指定してください

期間 2022/09/08 ~ 2022/09/15 表示 未承認 承認済 全件 検索

組織(上)名 [組織(上)未所属] 組織(中)名 [組織(中)未所属] 組織(下)名 [組織(下)未所属]

利用者ID [ ] 利用者名 [ ]

■アルコールチェック一覧 11件

| 日付       | 時刻    |       | 利用者        | アルコール<br>チェック | 出発               |                  |                 |                  |      | 帰着  |   |   |   |   |
|----------|-------|-------|------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------|-----|---|---|---|---|
|          | 出発    | 帰着    |            |               | 登録日時             | 承認日時             | 承認者             | 登録日時             | 承認日時 | 承認者 |   |   |   |   |
| 09/10(土) | 09:00 | 10:00 | 山田 太郎      | 確認            | -                | 2022/09/16 19:02 | 218758<br>山田 太郎 | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/10(土) | 10:00 | 11:00 | 由比紗断1      | 確認            | 2022/09/14 12:08 | -                | -               | 2022/09/14 12:08 | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/10(土) | 14:00 | 15:00 | 由比紗断1      | 確認            | 2022/09/14 15:28 | -                | -               | 2022/09/14 15:28 | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/10(土) | 15:01 | 15:16 | 山田 太郎      | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/13(火) | 02:03 | 02:17 | 由比紗断 9 6 2 | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/13(火) | 02:58 | 08:54 | 由比紗断 9 6 2 | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/13(火) | 12:00 | 13:00 | 由比紗断1      | 確認            | 2022/09/13 19:04 | -                | -               | 2022/09/13 19:04 | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/14(水) | 14:36 | 14:38 | sec820     | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/14(水) | 15:13 | 15:27 | sec820     | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/14(水) | 15:38 | 15:39 | sec820     | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |
| 09/14(水) | 16:33 | 16:34 | 山田 太郎      | 確認            | -                | -                | -               | -                | -    | -   | - | - | - | - |

承認 承認して戻る 取消

利用者名 車両表示名  
山田太郎 アクア1号車

出発時刻  
対象選択  
承認日時 承認者  
2022/10/06 10:42 山田太郎

帰着時刻  
対象選択  
承認日時 承認者  
10/06(木) 10:30 10:06(木) 10:44

アルコールチェック  
確認方法 検知器数値  
対面 対面 0.000

検知器画像  
2022/10/06 10:42:32

検知器画像  
2022/10/06 10:56:02

検知器画像・指示事項  
2022/10/06 10:42:56

検知器画像・指示事項  
2022/10/06 10:56:53

行先・乗降内容など  
行先 ありあり

一覧内【アルコールチェック】項目の「確認」をクリックすると承認画面が表示される（右図）

