



# DriveReport



アルコールチェック対応

# ＜アルコールチェック記録＞ 項目紹介

## アルコールチェックに関する項目一覧

運用方法に合わせて項目の表示・非表示、また必須化など選択可能です。

項目	内容	オプション設定
アルコールチェック	酒気帯び確認を行いチェック	表示/非表示の切替可能(表示の場合は必須)
確認方法	「対面/その他」を選択	【アルコールチェック】が表示/非表示に付随
確認者・指示事項など	必要内容を入力	表示/非表示、必須項目への切替可能
検知器数値(mg/L)	検知器の数値を入力	表示/非表示、必須項目への切替 【Bluetooth連携】使用時に数値の修正不可へ切替 入力制限の設定(デフォルトは0.15未満)可能
顔写真撮影	検知器の写真を撮影	表示/非表示、必須項目への切替可能
検知器撮影	自身の顔写真を撮影	表示/非表示、必須項目への切替可能
Bluetooth連携	Bluetoothを利用し 検知器から数理を自動取得	表示/非表示、必須項目への切替可能

※【アルコールチェック】を非表示にするとその他全ての内容が非表示となります。

※アルコールチェックは開始終了記録モードのみ利用可能です。



# <アルコールチェック記録> 運用方法 例

例① アルコールチェックと検知器数値入力のみ行いたい

アルコールチェック\* 確認方法  対面

検知器数値

mg/L

例② アルコールチェックと確認者の入力、顔写真・検知器の写真撮影を行いたい

顔写真と検知器を  
別々に撮影する方法

アルコールチェック\* 確認方法  対面

確認者名・指示事項など

顔写真\* / 検知器画像\*

顔写真と検知器を  
一緒に撮影する方法

アルコールチェック\* 確認方法  対面


確認者名・指示事項など

顔写真\*



# ＜アルコールチェック記録＞検知器との自動連携

## 検知器とアプリをBluetoothで連携し、値を自動取得する機能



# ＜アルコールチェック記録＞連携対応検知器一覧

検知器名	会社名	センサー情報
<a href="#"><u>NEO Blue</u></a>	中央自動車工業株式会社	電気化学式センサー
<a href="#"><u>SOCIAC NEO</u></a>	中央自動車工業株式会社	電気化学式センサー
<a href="#"><u>AC002</u></a>	株式会社グロックス	半導体ガスセンサー
<a href="#"><u>AC003</u></a>	株式会社グロックス	電気化学式センサー
<a href="#"><u>XENSE-83BTW</u></a>	SEIKOIST株式会社	半導体ガスセンサー
<a href="#"><u>アルポーター</u></a>	ミタチ産業株式会社	電気化学式センサー
<a href="#"><u>ALSmart</u></a>	ELECOM	電気化学式センサー

※弊社からの製品販売は行っておりません。

恐れ入りますが各自でのご用意をお願いいたします。

また、製品に関するお問合せについても販売元の企業様へお願ひいたします。

# ＜アルコールチェック日次承認＞概要

## アルコールチェック日次承認

登録されたアルコールチェックに関する部分について日次承認を行っていただける機能です。

- ・出発・帰着それぞれの記録に対して承認が可能です。
- ・承認日時と承認した利用者情報も記録します。
- ・承認者の所属組織に関わらず、全利用者に対して承認を実施できます。
- ・承認をしないと出発、もしくは帰着できないといった制限はございません。

＜運用イメージ＞

運転者(入力者)  
が出発登録



承認者は出発時の  
アルコールチェック  
記録に対して承認



運転者(入力者)  
が帰着登録



承認者は帰着時の  
アルコールチェック  
記録に対して承認

# ＜アルコールチェック日次承認＞画面紹介

管理者 ログアウト

入力者 承認者 管理者

■日次処理 **アルコールチェック承認**

■月次処理

【利用者一覧】

2022年08月分

選択 **利用者名** **車両表示名** 承認

日付	時刻	利用者	アルコールチェック	出発	承認日時	承認者	登録日時	承認日時	承認者
09/10(土)	09:00	10:00	山田 太郎	確認	—	2022/09/16 19:02	218758 山田 太郎	—	—
09/10(土)	10:00	11:00	由比診断1	確認	2022/09/14 12:08	—	—	2022/09/14 12:08	—
09/10(土)	14:00	15:00	由比診断1	確認	2022/09/14 15:28	—	—	2022/09/14 15:28	—
09/10(土)	15:01	15:16	山田 太郎	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	02:03	02:17	由比診断 9 6 2	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	02:58	08:54	由比診断 9 6 2	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	12:00	13:00	由比診断1	確認	2022/09/13 19:04	—	—	2022/09/13 19:04	—
09/14(水)	14:36	14:38	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	15:13	15:27	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	15:38	15:39	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	16:33	16:34	山田 太郎	確認	—	—	—	—	—

【共同利用車一覧】

2022年08月分

選択 **共同利用車名** 承認

○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

すべて選択 承認

■その他 パスワード変更

アルコールチェック承認

■検索条件 ※1週間以内の期間で指定してください

期間	2022/09/08	~	2022/09/15	表示	<input checked="" type="radio"/> 未承認 <input type="radio"/> 承認済 <input type="radio"/> 全件	検索
組織(上)名	組織(上)未所属	組織(中)名	組織(中)未所属	組織(下)名	組織(下)未所属	
利用者ID		利用者名				

■アルコールチェック一覧 11件

日付	時刻	利用者	アルコールチェック	出発	承認日時	承認者	登録日時	承認日時	承認者
出発	帰着			登録日時	承認日時		登録日時	承認日時	
09/10(土)	09:00	10:00	山田 太郎	確認	—	2022/09/16 19:02	218758 山田 太郎	—	—
09/10(土)	10:00	11:00	由比診断1	確認	2022/09/14 12:08	—	—	2022/09/14 12:08	—
09/10(土)	14:00	15:00	由比診断1	確認	2022/09/14 15:28	—	—	2022/09/14 15:28	—
09/10(土)	15:01	15:16	山田 太郎	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	02:03	02:17	由比診断 9 6 2	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	02:58	08:54	由比診断 9 6 2	確認	—	—	—	—	—
09/13(火)	12:00	13:00	由比診断1	確認	2022/09/13 19:04	—	—	2022/09/13 19:04	—
09/14(水)	14:36	14:38	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	15:13	15:27	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	15:38	15:39	sec820	確認	—	—	—	—	—
09/14(水)	16:33	16:34	山田 太郎	確認	—	—	—	—	—

承認者名: 鈴木太郎 アクア1号車

承認日時: 2022/10/06 16:42 承認者: 鈴木太郎 時刻: 10:30

10/06(木) ブリーフィング確認方法: 対面 検知器数値: 0.000

2022/10/06 10:42:32 検知器正面

承認者名: 鈴木太郎 時刻: 10:44

10/06(木) ブリーフィング確認方法: 対面 検知器数値: —

2022/10/06 10:56:02 検知器正面

確認者名: 鈴木太郎 時刻: 10:56:53 検知器正面

行先・登録内容など  
行合せ: あああ

一覧内【アルコールチェック】項目の「確認」をクリックすると承認画面が表示される（右図）

